

Группы касс

В группе для касс устанавливаются следующие параметры (рис. 1.):




Рис. 1. Настройка группы касс.

- **Порядковый номер** – сквозной, уникальный код для всех группы оборудования.
- **Номер группы касс** – вспомогательный код, используемый для некоторых типов касс (УКМ).
- **Склад** – отдел магазина, где используется данная группа оборудования.
- **Наименование** – наименование группы касс.
- **Код для штучного товара, Код для весового товара** – префикс для штрих-кода на товар, продаваемый по несколько штук за раз, либо весовой.
- **Разрешить прием реализации по закрытым документам** – отметка актуальна, если для Сервера оборудования стоит отметка «Не принимать реализацию по закрытым документам»
- **Фильтр по классификатору** – при отметке появляется кнопка «Выбрать группы» – позволяет ограничить список товарных групп, загружаемый в оборудование.
- **Директория обмена с кассами** – формат ввода зависит от модели кассы.
- **Вид цен** – какая цена передается в кассы.
- **Модель** – модель кассы, поддерживаемая выбранным Сервером оборудования. Список доступных моделей касс можно получить, нажав один раз кнопку – **Администрирование\Приложение\Стандартные данные\вкладка Общие\кн. «Загрузить стандартные модели касс»**.
- **Сервер оборудования** – внешняя служба, поддерживающая обмен с определенным типом торгового оборудования.
- **Дата начала продаж** – начиная с указанной даты, принимаемая реализация будет влиять на изменение остатка. Z-отчеты сохраняются без учета данной даты.
- **Приоритет** – порядок обработки групп касс при засылке цен. Чем больше число, тем раньше засылка. Для некоторых моделей касс (Artix) поддержан приоритет и по приему реализации.

На вкладке «**Кассы**» перечисляются все кассы, относящиеся к данной группе.

При использовании фискального регистратора (ФР), в поле «**Модель**» указывается соответствующий тип регистратора и ставится отметка «**Использовать в POS вид цены напрямую**». Данная отметка позволяет использовать все товары в БД LSFUSION, имеющие цену заданного вида. Если отметка не стоит, то используются последние цены из формы «Загрузка прайса в оборудование».

На вкладке «**Кассы**», помимо порядкового номера и описания, указывается номер com-порта и скорость обмена для ФР, а также порты для платежных терминалов и табло покупателя. Важным параметром является имя компьютера, к которому подключен ФР – поле «**Компьютер**». Имя должно соответствовать сетевому имени ПК. Чтобы убедиться в правильности данного имени, необходимо с данного компьютера однократно войти в программу LSTRADE FUSION через клиентское приложение – имя ПК отобразится в справочнике «Пользователи» в колонке «**Последний компьютер**».

В блоке «**Обычный пользователь**» можно задать номер кассира в ФР (для некоторых моделей), внося значение в поле «**Номер в группу касс**».