

# Настройки для интеграции с ГИС "Электронный знак"

В **Администрирование – Интеграция** вкладка **ЭЗ** необходимо указать данные доступа к личному кабинету ГИС МТ и авторизоваться.

**Url к Web-сервису ГИС "Электронный знак"** – адрес api доступа к ГИС ЭЗ

**Пользователь** – логин пользователя (адрес электронной почты)

**Пароль для API** – пароль для входа в личный кабинет

**Host** - IP адрес подключения к web-сервису

**Токен** – заполняется автоматически при успешной авторизации

**Тестовый Web-сервис** – указываем признак, если в Url и Host прописывали адрес к тестовой среде ЭЗ.

**Лимит количества заказываемых марок по строке** – можно установить максимальное количество КМ для товарной единицы в заказе.

**Авторизация в ЭЗ** – кнопка авторизации. После заполнения данных доступа необходимо нажать кнопку для авторизации в личном кабинете. После успешной авторизации будет заполнен токен.

**Использовать организации** - если у вас в системе несколько собственных организаций (компаний), и каждая работает с маркированным товаром, то настройки необходимо прописать для каждой организации. Когда отмечен признак **Использовать организации** отображается таблица со всеми компаниями, где для каждой компании можно настроить интеграцию, указав данные доступа в соответствующей ячейке.

**Использовать пользователей** - если у вас в системе несколько пользователей одновременно работают с ГИС ЭЗ с разными учетными данными, то настройки необходимо прописать для каждого пользователя. Когда отмечен признак **Использовать пользователей** отображается таблица со всеми пользователями системы, где для каждого можно настроить интеграцию, указав данные доступа в соответствующей ячейке.

Повторная авторизация понадобится в случае, если вход в личный кабинет ГИС "Электронный знак" будет выполнен не из интерфейса IsFusion ERP

| Код | Наименование         | Пользователь для API ЭЗ | Пароль для API ЭЗ | Токен | По умолчанию | Авторизация |
|-----|----------------------|-------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------|
| 588 | ОДО "ЛюксСофтСервис" |                         |                   |       |              |             |
| 462 | ЗАО "ЛюксСофтТорг"   |                         |                   |       |              |             |
| 453 | ООО "ЛюксСофтОпт"    |                         |                   |       |              |             |

| Фамилия И.О.    | Логин          | Пользователь для API ЭЗ | Пароль для API ЭЗ | Токен | По умолчанию | Авторизация |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------|--------------|-------------|
| Тулал Татьяна   | tatsiana.tulal |                         |                   |       |              |             |
| Тестин Тест     | techwriter     | asmirnova@luxsoft.by    | *****             |       |              |             |
| Кучерявая Ольга | test           |                         |                   |       |              |             |

Рис. 1 Настройки подключения к ГИС ЭЗ

В карточке товара нужно указать **Тип маркировки**. Удобно указывать **Тип маркировки** групп товаров, т.к. он будет наследоваться всеми товарами группы.

| Товарная группа | Наименование | Порядок | Код |
|-----------------|--------------|---------|-----|
|                 | Все          |         | Все |

| Параметры                                                | Атрибуты                           | Значения по умолчанию    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Нумератор штрихкодов (для штучного товара)               | Учитывать продажи в наличии товара | Простые товары           |
| Минимальный объем/вес для печати цены за килограмм(литр) | Тип маркировки                     | Код РБ идентификации тог |

Рис. 2 Установка Типа маркировки на уровне группы товаров

